



**Luva från
Sunne**

Utgivet av JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM.
Östersund 1980.

Arbetet utfört av Cristina Agdler på uppdrag av Dräktkommittén.



Heimbyggdas Dräktkommitté består av Ungdomsringen, Jämtslöjd, Jämtlands läns museum och läns hemslöjds-konsulenten.

Dräktkommittén verkar för att sprida kunskap om folkligt dräktskick i Jämtlands län samt vill inspirera till ett fördjupat intresse för folkdräktens karaktär och vad den kan berätta om människornas levnadsvillkor i länet förr.

En viktig del i kommitténs arbete är att ta fram mönster och sömnadsbeskrivningar till historiskt väl underbyggda dräktplagg i länet.


Mönster och sömnadsbeskrivningar är utförda av Christina Agdler.

Huvuddelen av intäkten på försålda mönster går till fortsatt arbete med mönsterritning.

Copyright
Stiftelsen Jämtlands läns museum

LUVA FRÅN SUNNE

JLM 23.684:d



Copyright
Stiftelsen Jämtlands läns museum


Luvan är sydd av två bitar vadmalstygg i tuskaft av naturvitt ullgarn.
Den är fodrad med ett bomullstygg - tuskaftavävt.
Fodret är ljusbrunt till färgen och vävt rutigt.

MATERIAL: Vit vadmal
Bomullstygg till foder
Till sömnad: lintråd

MÖNSTERDIAGRAM: Storlek efter original.

Skala 1:2


Vid tillklippning: Vadmal - 1 cm sömsån tillägges.
Foder - 2 cm " " "



1: Vadmal 2 delar

2: Foder 2 delar

Skala 1:5




SÖMNADSBESKRIVNING:

Vadmal:

Klipp upp den markerade sträckan på luvan.
 Sy ihop det uppklippta med efterstygn från avigsidan.
 Sy med 5 mm sömsmån.


Gör lika på den andra luvhalvan.



Lägg ihop luvhalvorna rätsida mot rätsida.

Sy ihop utmed kullen på varje sida tills det återstår 9 cm av sömmen.
 Sy med efterstygn.
 Klipp ned sömsmån till 5 mm.

Börja uppfifrån och sy neråt.



Foder:


Sy ihop foderhalvorna med efterstygn från avigsidan.
 Sy med 1 cm sömsmån.

Vänd fodret.

Copyright
 Stiftelsen Jämtlands läns museum

Fortsättning!

Skala 1:5




Trä fodret på luvans avigsida.
Vik in 2 cm på fodret nertill.

Sy fast fodret mot vadmalen med fällstyg.
Sy en rad förstyg 1 cm ovanför kanten.


Försök att få raka stygn på rätsidan.

Vänd på luvan!



Sy ihop resten av efterstygn-sömmen.
Klipp ned sömsmänen till 5 mm.

Vik upp 8 mm fäll nertill på luvan.
Sy upp med fällstyg.



Vik upp brättet i markeringen.
Pressa till brättet.

Copyright
Stiftelsen Jämtlands läns museum